


## ACTIVATION D'UNE CLE DE SECURITE (=Security Key)

Une clé de sécurité est un petit dispositif externe qui peut être branché via un port USB (ou connecté via Bluetooth ou NFC) à votre appareil, généralement un ordinateur. Pour que la clé fonctionne avec l'EU Login, elle doit être compatible avec le standard FIDO2, comme par ex. une « Yubikey ». Une fois la clé activée en suivant les instructions ci-dessous, vous pourrez la brancher sur n'importe quel appareil (l'ordinateur d'un hôtel ou même votre smartphone) pour vous authentifier en toute sécurité, même en déplacement.

1. L'accès à votre ordinateur doit être sécurisé par un code d'accès, généralement biométrique (digitale/visage) ou par un code PIN. Pour configurer un code d'accès, suivez les consignes dans le guide Trusted Platform Module (point 1).
2. Lancez **MyRemote** via <https://myremote.ec.europa.eu/> + clic sur **EU Login**.
3. Sélectionnez **Gérer mes clés de sécurité et plateformes sécurisées** → **Ajouter une clé de sécurité**.



Gérer mes clés de  
sécurité et plateformes  
sécurisées



Ajouter une clé de  
sécurité

4. Donnez un nom à votre dispositif (par exemple « Ma Yubikey ») et cliquez sur **Soumettre**. Authentifiez-vous à l'aide de votre méthode habituelle pour déverrouiller votre appareil (par biométrie digitale/visage, ou en saisissant votre code d'accès).
5. Il vous sera demandé d'accepter certaines précautions et d'indiquer un code d'accès que vous devrez saisir lorsque vous souhaitez utiliser la clé pour vous connecter via EU Login. Suivez les instructions à l'écran.

### COMMENT UTILISER LA CLE DE SECURITE AVEC EU LOGIN :

Lancez par exemple <https://mypmo.europa.eu/>. Saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe si vous y êtes invité et sélectionnez **Clé de sécurité ou plateforme sécurisée** comme méthode d'authentification. Authentifiez-vous (par biométrie ou à l'aide de votre code d'accès), tapez votre clé de sécurité lorsque vous y êtes invité et vous êtes entré.

